



Budova typového listu LVIIb/H Zemského výboru Království českého není na našich regionálních tratích ničím neobvyklým. Jedna z mnoha je i budova stanice Mšené Lázně na trati č. 096 – Roudnice nad Labem – Straškov – Libochovice. Provoz na této lokální trati KkStB byl zahájen v roce 1900, jako nezávislá s veškerou dopravou. Dnes jen neobsazená zastávka bez obsluhy.

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte! **Stavebnice je určena pro pokročilé modeláře!**

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), lepidla Herkules a sekundové. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6.

Budovu a její díly doporučuji průběžně barvit, zjednodušíte si tím stavbu modelu.

Sestava budovy:

- Připravte si obvodové zdi budovy - do dílů (3), (4), (6), (7) a (8) vlepťte podokenní parapety díly 9x (14), (15) a 3x (16);
- Díl (1) - základovou desku složte ze 2 kusů, ve spoji doporučuji podlepit kancelářským papírem, sestavte budovu - začněte dílem (2), pokračujte díly (3), (4), (5), (6), (7) a (8);
- Před vchod do obytné části vlepťte zesílení schodu (9), dále pak na něj nalepťte zdvojený schod z dílů 2x (10). Schody z dílů (10) nalepťte i před dveře do služební části (pod střechou verandy);
- Kolem budovy přilepťte podezdívku (11) - POZOR - v místě verandy je potřeba ji zúžit o tloušťku materiálu tak, aby horní linie podezdívky byla v rovině, pozor na usazení v místě sklepních okének;
- Nalepťte ozdobné rohové lizény 2x (12) a (13), vlepťte vodorovné římsy (17), (18), (19), (20) a (21);

- Nyní doporučuji budovu nabarvit podle vašeho barevného schématu, zrovna tak i podlahu verandy;
- Do budovy vlepte zevnitř ven konce trámů - do obytné části 10x (22) a do služební 3x (23) a na ně přilepte nabarvené jalové krokvice 2x (24) a (25);
- Okna budovy jsou dvojitá špaletová - nejprve si sestavte nabarvená jednotlivá okna z dílů (42)+(43) a (44)+(45) lepených na fólii a na sebe. Okna za pomoci vložky (špalety) 10x (26) a 1x (27) sestavte do dvojic a tyto poté vlepte do budovy. Okna v podkroví 3x (46) jsou jednoduchá, stačí je tedy nalepit na fólii, vystřihnout a umístit;
- Nabarvěte, "zasklete" folii a usadíte dveře 1x (39) a 3x (40);
- Sestavte konstrukci verandy z nabarvených dílů 2x (28) a zakryjte dílem (29) a nabarvenou střechou (34);
- Budovu uzavřete záklopem střechy díly (30) a (31), nezapomeňte nabarvit vyčnívající konce trámů, doporučuji zabrousit přechod mezi záklopem a štítovou stěnou do roviny, aby následně přilepená střecha netvořila v místě přechodu "hrb";
- Střechu překryjte díly (střešní krytinou) (35) a (36), vlepte zkompletované komíny (32) a (33), dále pak střešní hřebenače (37), osadíte na střechy vikýře (38);
- Naohýbejte, vyztužte vteřinovým lepidlem, nabarvěte a usadíte komínové lávky 3x (47);
- Na spodní okraje střechy přilepte nabarvené okapy – rýny (48), k nim svody dešťové vody sestavené z dílů 4x (49) a 2x (50) – správnou délku upravte přiřiznutím v horní části;
- Nabarvěte, opatřete popisy a usadíte na budovu tabule s názvem stanice 3x (51);

Natírání budovy: osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex) obarvený tónovacími barvami nebo temperami a smíchaný s několika kapkami disperzního lepidla. Při natírání dbejte toho, aby se barvou nezanesly spáry „ve štukování“, ale aby zůstaly plastické. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit kapky a propilovat event. kapky v rozích okenních otvorů. Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řidší. Při barevném provedení budovy se orientujte podle fotografií vaší předlohy.

Okna modelu z vnitřní strany dovybavte záclonami. Model je možno dotvořit dalšími detaily – přiložené kryty sklepních okének, přiložené lavičky, výložníky přívodu el. proudu, dále např. telefonním automatem na zdi, poštovní schránkou, odpadkovými koši, venkovním osvětlením, nástěnnými hodinami, pojistkovou skříní apod.

Rozměry modelu: (š x hl x v) H0 290 x 120 x 85mm
TT 210 x 90 x 62mm

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbrusušení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu . Zde lze také stáhnout i tento návod.